

Download alles in de volgende link en zet onder de root van een stick.

[https://archive.org/download/backup\\_201704/](https://archive.org/download/backup_201704/)

1. Verwijderen van de oude KODI.

Het kan zijn dat up ow box nog de originele kodi staat. Dit is een oude versie en kan niet worden gebruikt. Het moet dan ook verwijderd worden.

ga naar instellingen op het homescreen.

klik op apps

Klik op KODI

Klik op verwijderen.


2. Installeren nieuwe kodi

ga naar de 9 puntjes op homescreen (rechtsboven). Kies APKinstallatie uit de lijst  
Kies voor usb disk en laat inladen.


Installeer KODI

3. Installeren van de build.


Dit is uw nieuwe opstartscherm voor KODI 17. Straks ziet het er veel mooier uit.




klik op Add-ons in de linkerkolom



- 4.
5. Klik op het doosje linksboven
6. Installeer van zipbestand





- 7.
8. Nu springt dit scherm op want in kodi 17 mag je standaard geen niet officiële addons plaatsen.



klik settings


9. Zet unknown sources aan.



En klik op Yes.


Druk escape (retour pijltje afstandsbediening rechts boven blauwe satelliet)

Nu kom je terug op de install from zip pagina. Zoniet even de bovenste stappen herhalen.




Klik nu even door tot op je stick om de juiste repository te vinden.


Installeer nu het bestand Xunitytalk repository.



Als hij geïnstalleerd is krijg je een melding rechtsboven in scherm als popup.




Klik nu op install from repository




Klik op de xunitytalk repository


Ga naar program addons




Klik en installeer backup restore wizard








Klik na het installeren terug op de wizard. Er staat een V voor als hij geïnstalleerd is.




Ga naar configure






Klik op choose usb/card destination




Zoek nu in de lijst je stick.

Dit scherm is bij u anders. Hij geeft of de naam van de stick weer of een nummerreeks of gewoon usb disk. Alles is mogelijk. Staan er 2 puntjes bovenaan in de lijst dan moet u eerst op de twee puntjes


klikken want u zit al in een submap. In principe kan dit niet omdat u met een clean install werkt.



Als je de stick gevonden hebt, klik er op. Je moet nu geen acht slaan op wat er verder staat. Je hebt de build onder de root gezet van je stick (wat je nu ziet zijn files die nog op je stick staan). Nu druk je op OK en in het volgende scherm nog een keer ok




Nu kom je terug in dit scherm



Klik nu op open.

Klik op restore



Klik op full restore. Na enkele ogenblikken zal de build beginnen te installeren.

OPMERKING: Hoogstwaarschijnlijk en in 99% van de gevallen zal de build volledig opladen en zal dan het scherm blijven staan op 100%. Als dit meer dan 40 seconden duurt, dient u gewoon de stekker uit het toestel te trekken en het toestel opnieuw op te starten.

Na opstarten ziet hij er nu uit.

OPMERKING 2: Het is nu wel zo dat als je op de homescreen op films series en sport klikt hij nog steeds naar je SPMC gaat. Je moet even via de negen puntjes en dan kodi kiezen.

Zie de handleiding HOMESCREEN hermaken onder de ZELF UW HOMESCREEN AANPASSEN.